

インクジェット

超つやつやの写真用紙 **厚手**

使用方法
印刷について

- この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面には印刷できません。)
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていねいに取り扱ってください。
- オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調整してください。
注:Lサイズ(89×127mm)、2Lサイズ(127×178mm)については、印刷の際、用紙サイズの設定をする必要のあるプリンタがあります。用紙サイズの設定方法については、各プリンタの取扱説明書を参照ください。また、Lサイズについては一部のプリンタで用紙サイズの設定ができず、使用できない機種がありますのでご注意ください。(設定については裏面をご覧ください。)

印刷

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSON写真用紙 / EPSON光沢紙	きれい / 高細精 / フォト
キャノン	プロフォトペーパー / 光沢紙	きれい / 高品位
hp・NEC 富士ゼロックス レックスマーク 他	hpプレミアムフォト用紙 / その他のフォト用紙 / 専用光沢紙	ベスト / 高品位 / 高精細

顔料系インクにも対応しています。PX-G900では「EPSONフォトアルバム」、PM-4000 PXでは「MC画材用紙」、PX-V500・V600、CC-600PXでは「フォト光沢紙」設定を選んでください。

フチあり印刷、フチなし印刷とも同じ用紙設定で印刷できます。テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにしむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を触れないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意
印刷後の用紙について

日光・蛍光灯・空気の流れ(空調など)のある場所で保管する際、色あせのおそれがあります。印刷した用紙を室内に飾る際は、十分に乾燥させてから、ガラス、アクリルなどの額に入れてください。より長く、色あせやにじみがなく保管できます。

印刷しない用紙について

使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がわからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。

Lサイズの設定ができないプリンタでの出力方法

Lサイズの用紙設定ができないプリンタでは、下記の方法で出力してください。


1) ウィンドウズ

- 1) アプリケーションソフトで「印刷」を選択し、「プロパティ」をクリックします。
- 2) 基本設定の用紙サイズから「ハガキ」を選択します。
- 3) レイアウトの拡大/縮小をチェックし、出力用紙から「ハガキ」を選択します。次に倍率をチェックし、90%に設定します。
- 4) 印刷を実行します。

2) マックイントッシュ

- 1) アプリケーションソフトで「用紙設定」を選択します。
- 2) 用紙サイズから「ハガキ」を選択し、拡大/縮小率を90%に設定した後、OKボタンをクリックします。
- 3) 「プリント」を選択し、印刷を実行します。

プリンタより、用紙のエッジガイドがL判の幅まで縮まらないものがありますが、右記の図の様に、用紙をセットしてください。



万一製造上の不備がございました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の費はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。高品質のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製造名は一般に会社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山 市田町 1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都中央区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp