

ARCACLAVIS LOCK インストールガイド

本ガイドには、ARCACLAVIS LOCK のインストール手順1～3が記載されています。
(注1:ARCACLAVIS LOCK をインストールするには、フロッピーディスクドライブと CD-ROM ドライブが必要です。)

(注2:Windows2000/XP にインストールする場合、管理者権限が必要です。)

手順1 USB キーのドライバのインストール



手順2 ARCACLAVIS LOCK のインストール



手順3 管理者パスワードの変更 **必須**

パスワードの初期設定値「1234」を管理者固有の文字列へ変更します。
変更しない場合、USB キーによる認証を迂回して、ロックを解除される可能性があります。

ARCACLAVIS についての詳細情報は、Client Kit CD-ROM 内の Manual フォルダをご覧ください。

1. USB キーのドライバのインストール

1.1 Microsoft Installer のインストール(Windows 98SE のみ)

- ・Windows ME/2000/XP の場合、この作業は不要です。
- ・Windows 98SE においても、すでに Microsoft Installer がインストールされている場合には、この作業は不要です。

以下のサイトにアクセスして、Windows 98SE 用の Windows Installer を入手し、インストールします。

[INFO] MSI: Windows Installer エンジンの入手方法:

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;jp292539>

1.2 eToken Run Time Environment のセットアップ

操作 Client Kit CD-ROM 内の **pcsc¥Aladdin¥RTE.msi** を実行します。




操作 「Next>」ボタンをクリックします。



- 操作 許諾契約に 同意したら、
「I accept the terms in the License Agreement」のラジオボタンを下図のように選択し、
「Next>」ボタンをクリックします。



- 操作 「Install」ボタンをクリックします。



～ インストールが始まります ～

操作 「Finish」ボタンをクリックします。



- 以上 -

セットアップの確認

正常にセットアップできたかを確認します。

操作 「スタートメニュー」-「設定」-「コントロールパネル」をクリックします。

操作 「システム」アイコンを選択します。



システム

操作


・Windows 2000/XP の場合

「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブで「デバイスマネージャー」ボタンを選択します。

・Windows 98SE/ME の場合

「システムのプロパティ」ウィンドウの「デバイス マネージャ」タブを選択します。

デバイス マネージャ内に、「eToken Aladdin IFD Handler」が追加されていれば、eToken Run Time Environment は、正常にセットアップされています。




1.3 USB キーのセットアップ

操作 USB キーを USB インターフェイスに接続します。

・Windows 98SE/ME/2000 の場合

自動的に認識され、ドライバがインストールされます。



・Windows XP の場合

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が起動します。

操作 インストール方法から「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」ラジオボタンを選択し、「次へ (N)>」ボタンをクリックします。

操作 「完了」ボタンをクリックして、インストールを完了します。

- 以上 -

セットアップの確認

正常にセットアップできたかを確認します。

操作 「スタートメニュー」-「設定」-「コントロールパネル」をクリックします。

操作 「システム」アイコンを選択します。



システム

操作

・Windows 2000/XP の場合

「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブで「デバイスマネージャー」ボタンを選択します。

・Windows 98SE/ME の場合

「システムのプロパティ」ウィンドウの「デバイス マネージャ」タブを選択します。

デバイス マネージャ内に、「eToken R2 (2.2.4.x)」が追加されていれば、eToken は、正常にセットアップされています。



次に、 ARCACLAVIS LOCK をインストールします。

2 . ARCACLAVIS LOCK のインストール

操作 Client Kit CD-ROM 内の ClientKit.exe を実行します。



ClientKit.exe


操作 「ARCACLAVIS Client Kit のインストール」をクリックします。



操作 「次へ(N)」ボタンをクリックします。



操作 許諾契約に同意したら、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



操作 ユーザ名(U)・会社名(C)を入力し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。




操作 インストール先フォルダを指定します。
LOCKのチェックボックスにチェックを入れ、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



操作 「次へ(N)」をクリックします。



操作 付属のフロッピーディスク内にある「lock.cfg」を選択し、「開く(O)」ボタンをクリックします。



操作 プログラムフォルダ名を指定し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



操作 設定を確認し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



～ インストールが始まります ～


操作 「次へ(N)」ボタンをクリックします。



操作 「次へ(N)」ボタンをクリックします。



操作 USB キーを抜き取り、「完了」ボタンをクリックします。



～ コンピュータが再起動されます ～

起動時に USB キーが認識されない場合

操作 <Windows へようこそ>画面で「情報更新」ボタンをクリックします。

操作 「カードリーダの選択」欄に「AKS ifdh 0」と表示されていることを確認し、「決定」ボタンをクリックします。

操作 USB キーを接続すると、認識されます。

次に、 管理者パスワードを変更します。

3 . ARCACLAVIS LOCK 管理者パスワードの変更

操作 USB キーが接続されていないことを確認します。

USB キーが接続されている場合には、抜き取り、「Esc」キーを押します。

操作 <Windows へようこそ>画面で「Ctrl」+「Alt」+「BackSpace」キーを同時に押します。

操作 <管理者用ログオン>画面の管理者用パスワード欄に「1234」（初期設定値）と入力し、「OK」ボタンをクリックします。

操作 <Windows へログオン>画面で通常の Windows 認証を行い、ログオンします。


操作 Windows の「スタート」メニューから

「プログラム」「ARCACLAVIS」「LOCK Configuration」を実行します。

「ARCACLAVIS コンフィグレーションファイル編集ツール」画面が現れます。



操作 管理者用ログインパスワード欄にある「新しいパスワードを設定する」のチェックボックスにチェックを入れ、新しいパスワードを2回 入力します。



操作 「保存」ボタンをクリックします。

操作 ログオフします。

以上で、ARCACLAVIS LOCK の設定は、完了です。

次回、ユーザーとしてパソコンを利用する場合には、USB キーを USB インターフェイスに接続することで認証されます。USB キーの初期パスワードは「1234」です。

USB キーのパスワードの変更は、Client Kit CD-ROM 内の Manual フォルダにある「ARCACLAVIS ユーザーティリテリマニュアル」をご覧ください。